Windows Liveメール 2012の新規メールアドレス登録手順について

電子メールを新規で登録する手順について

本手順書は入力例として、joy-001@pear.ccjnet.ne.jpで新規メールを登録します。

実際の登録の際は、お客さまのメールアドレスを入力をお願いします。

Windows Live メールを起動し「アカウント」タブをクリックします。



「電子メール」をクリックします。

and the	A 12 -				
77416	赤一厶	フォルダー	表示	アカウント	
Q	1	0			
63	19	-			

自分の電子メール アカウントを追加する画面が開きます。



次のページの手順に従って 入力を行います。

メールアドレスの入力とパスワードの入力について

P Windows Live メール	
自分の電子メールアカウ Windows Live ID をお持ちの場合はここです Windows Live にサインイン 電子メール アドレス: joy-001@pear.ccjnet.ne.jp 新レくメール アドレスを作成する方はこちら パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アントを追加する サインインしてください。 Windows Live メールで 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。
_	++>-+=1
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバー設定を構成	
ーバー設定を構成について(受 ■ Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP	e信サーバー情報)
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス:	ter ter ter ter ter ter ter ter
 ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバーの設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: pear.ccjnet.ne.jp 	:信サーバー情報) :信サーバー情報) い場合は、ISPまたは: ボート: 995
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: pear.ccjnet.ne.jp マセキュリティで保護された接続 (SS	:信サーバー情報) :信サーバー情報) い場合は、ISPまたは: ボート: 995 L) が必要(R)
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: pear.ccjnet.ne.jp マセキュリティで保護された接続 (SS 次を使用して認証する:	・信サーバー情報) ・信サーバー情報) ・、い場合は、ISPまたは・ ・、ボート: 995 L) が必要(R)
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバーのです。 サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: pear.ccjnet.ne.jp マセキュリティで保護された接続 (SS 次を使用して認証する: クリア テキスト	e信サーバー情報) に場合は、ISPまたは・ パート: 995 L)が必要(R)
ーバー設定を構成について(受 Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからな 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: pear.ccjnet.ne.jp マセキュリティで保護された接続 (SS 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	*(信サーバー情報) に は い 場合は、ISPまたは: ボート: 995 L) が必要(R)

電子メールアドレスに お客様のメールアドレスを入力します。

メールアドレス登録書に記載されている パスワードを入力します。 半角英数(大小)をそのまま入力 します。

表示名 相手先に表示される、名前になります 日本語・英語名任意で入力できます。

手動でサーバー設定を構成するに チェックを入れます。

入力が終わったら 次へをクリックします。

受信サーバー情報

POPを選択します。

サーバーのアドレス

pear.ccjnet.ne.jp と入力します。

ポート 995と入力します。

セキュリティー保護された接続(SSL)が 必要にチェックを入れます。

次を使用して認証する

クリアテキスト

ログオンユーザー名

お客様のメールアドレスを入力 してください。

次ページで、送信サーバーの設定を行います

サーバー設定を構成について(送信サーバー情報)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス:	ボート:
pear.ccjnet.ne.jp	465
 ✓ セキュリティで保護された接続 (S ✓ 認証が必要(A) 	SL) が必要(R)

サーバーのアドレス

pear.ccjnet.ne.jpと入力します。

ポート 465と入力します。

セキュリティーで保護された接続(SSL)が 必要にチェックを入れます。

認証が必要にチェックを入れます。

全て入力が終わりましたら 次へをクリックします。

キャンセル	戻る	次へ

以上で設定は終了です。

設定が終わったら、メールの開通のお知らせが受信されます。 設定がうまくできない場合には、手順を再度ご確認をお願いします。 それでもうまく設定できない場合には、弊社にご連絡をお願いいたします。

2771 ホーム フォル な	- 「受信トレイ - Wi ダー 表示	ndows Live メール アカウント			
電子メール メッセージ 新規作成	● × 迷惑 メール・ 削除	返信 定信 定信 応答	ト カレンダー 未開封/メッセージ に追加 開封 終動	▶ 75グ	送受信 オフラインで ・ 作業 ツール
クイック分類(1)		メッセージの検索		٩	
Pear.ccjnet.ne (joy-001)		並べ替え: 受信!	並べ替え: 受信日時→		
受信トレイ(1) 下書き 送信済みアイテム 述惑メール ごみ箱		<mark>⋈ メールア</mark> welcome@	[©] レス開通のお知らせ ⊉pear.ccjnet.ne.jp	10:14 🏳	